


Auto Trade Type 4 (SET Index)

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นตามการขึ้นหรือลงของ SET



รายละเอียด หน้าจอ Auto Trade Type 4

ส่วนที่ 1 ส่วนการตั้งค่าคำสั่ง

Buy	คือ ปุ่มส่งคำสั่งซื้อ
Sell	คือ ปุ่มส่งคำสั่งขาย
Symbol	คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
SET Filter Conditions	คือ เงื่อนไขในการตั้งค่า
Value/Period	คือ ค่าที่จะนำมาเปรียบเทียบกับ ค่า SET Filter Conditions
Slip Page (%)	คือ ค่า % ที่ต่ำกว่า High หรือ สูงกว่า Low กี่ %
Price	คือ ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจะต้องไม่เกิน 3 Spread ของ Value /Period ที่ถูกกำหนดไว้ใน Conditions หรือ MP = Market Price (จะจับคู่กับคำสั่งซื้อ 3 ระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ในคิว)

*** การระบุราคาโดยใส่ทศนิยม จะต้องระบุทศนิยม 2 ตำแหน่งเสมอ เช่น ราคา 12.4 บาท ต้องระบุเป็น 12.40

Volume	คือ จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจะส่งคำสั่งซื้อขาย
ปุ่ม Expire ... days	ใช้สำหรับเลือกจะให้เงื่อนไขที่ตั้งไปนั้น ค้างอยู่ในระบบกี่วัน จนกว่าคำสั่งจะเข้าเงื่อนไข และถูกส่งคำสั่งออกไป โดยมีเงื่อนไขให้เลือก 4 เงื่อนไขดังนี้ (โดยระบบจะ default อยู่ที่ ค่า Expire 180 days)
Pin	คือ รหัสในการส่งคำสั่ง
Send	คือ ปุ่มส่งคำสั่ง

Clear คือ ปุ่มในการ Clear ข้อมูลต่างๆ ที่ใส่ไว้ในช่อง Conditions

ส่วนที่ 2 View Order Auto Trade

Status	คือ สถานะของคำสั่ง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 6 สถานะดังนี้ 'Wait' สำหรับ Order ที่รอส่งคำสั่งเข้า Server efin Trade+ 'Pending' สำหรับ Order ที่รอส่งคำสั่งออกไปยังตลาดฯ 'Canceled' สำหรับ Order ที่ยกเลิกการส่งคำสั่ง 'Fail' สำหรับ Order ที่ตรวจสอบพบปัญหาพร้อมทั้งแสดง Error 'Sent' สำหรับ Order ที่ส่งคำสั่งออกไปยังตลาดฯ เรียบร้อยแล้ว 'Incomplete' สำหรับ Order ที่ตรงตามเงื่อนไขแล้ว แต่ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดฯ ได้
กล่อง Symbol	คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
Side	คือ ฝั่งของคำสั่ง B = Buy, S = Sell
Clear	คือ ปุ่มเคลียร์ค่า Condition สำหรับการ View Order Auto Trade
Search	คือ ปุ่มรีโหลด สำหรับการ View Order Auto Trade
Cancel	คือ ปุ่มสำหรับ Cancel Order Auto Trade
B/S	คือ B = คำสั่งซื้อแสดงเป็นสีเขียว, S = คำสั่งขายแสดงเป็นสีแดง,
Symbol	คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์
Volume	คือ ปริมาณหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขาย
Price	คือ ราคาหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ/ขาย
Condition	คือ ค่า Condition ที่ตั้งไว้
Status	คือ สถานะของ Order
Time	คือ เวลาที่ส่งคำสั่ง คำสั่งเข้าระบบ Auto Trade
Expire Date	คือ วันหมดอายุของคำสั่ง Auto Trade
Ref No.	คือ เลขที่อ้างอิงบนระบบ
S-Time	คือ เวลาที่คำสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ
Order No	คือ หมายเลข Order ที่คำสั่งถูกส่งไปยังตลาดฯ
Error	คือ รายละเอียดที่เกิดจากข้อผิดพลาด

การใช้งาน

การตั้งเงื่อนไขสามารถตั้งได้ทีละ 1 เงื่อนไข มีให้เลือกใช้ดังนี้

เงื่อนไขสำหรับตั้งเพื่อใช้งาน (SET Filter Condition)

- SET >, < ตั้ง Auto Trade จากดัชนี SET Index เช่น ถ้า SET Index มีค่ามากกว่า 1,440.63 จุด ให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหุ้นตัวที่กำหนด
- SET >, < SMA(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index > SMA (10) หมายความว่าถ้า SET Index มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย 10 วัน ให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหุ้นตัวที่กำหนด
- SET >, < Break High(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index > Break High (10) หมายความว่าถ้า SET Index มีค่ามากกว่า ราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหุ้นตัวที่กำหนด

- SET >, < Break Low(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index < Break Low (10) หมายความว่าถ้า SET Index มีค่าน้อยกว่า ราคาต่ำสุดในรอบ 10 วัน ให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหุ้นตัวที่กำหนด
- SET < Discount High(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index < Discount High (10) ที่ Slippage 5% หมายความว่าถ้า SET Index มีค่าน้อยกว่า ราคาสูงสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหุ้นตัวที่กำหนด
- SET > Rebound Low(Day) เช่น ถ้าดัชนี SET Index > Rebound Low (10) ที่ Slippage 5% หมายความว่าถ้า SET Index มีค่ามากกว่า ราคาต่ำสุดในรอบ 10 วัน ที่ 5% ให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหุ้นตัวที่กำหนด

หมายเหตุ

- รองรับการส่งคำสั่ง ซื้อ และ ขาย สำหรับบัญชี Cash / Cash Balance
- ไม่รองรับบัญชี Credit Balance

บันทึกสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ใช้ระบบ Auto Trade

- เงื่อนไขที่ถึงเกณฑ์ราคาตามที่กำหนด ระบบ Auto Trade จะส่งคำสั่งออกไปยังระบบซื้อขายปกติ เหมือนมีคนคีย์คำสั่งซื้อขายเอง
- เมื่อมีการส่งคำสั่งจากระบบ Auto Trade เข้าไปยังระบบปกติ นักลงทุนอาจจะยังไม่ได้หุ้นตัวนั้นทันที เนื่องจากต้องรอคิวจากคนที่ส่งคำสั่งปกติเอาไว้ก่อนหน้า
- อย่าลืมว่าถ้าคำสั่งออกจากระบบ Auto Trade ก็ต้องไปรอต่อคิวในระบบปกติ!!!
- หุ้นที่ราคาต่ำกว่าบาท, หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง หรือ DW อาจไม่เหมาะกับการใช้ระบบ Auto Trade เนื่องจากจำนวนหุ้นอาจไม่พอต่อความต้องการ ทำให้พอส่งคำสั่ง MP แล้วจำนวน Vol ในช่วง 3 Spread ไม่เพียงพอ ก็ทำให้ไม่ได้ของไป
- Auto Trade จะทำงานเฉพาะตอนตลาดเปิดปกติเท่านั้น
- เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบ Auto Trade ส่งคำสั่งออกไป แต่ไปเช็คเจอว่าเงินในพอร์ตมีไม่พอ คำสั่งนั้นจะถูก Reject ออก ทำให้ไม่ได้หุ้นตัวนั้นๆ
- คำสั่ง Auto Trade สามารถ Cancel ได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกส่งออกไปจากระบบ Auto Trade ซึ่งสามารถคลิกที่ปุ่มสีแดงหน้าชื่อหุ้น แล้วกดปุ่ม Cancel ด้านขวามือ
- หากคำสั่งที่ตั้งไว้บนระบบ Auto Trade ยังไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด คำสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าจะครบตามจำนวนวันหมดอายุที่กำหนด (Expire) สูงสุดที่ 180 วัน
- ระบบ Auto Trade สามารถตั้งเงื่อนไขในหุ้นตัวเดียวกันได้หลายเงื่อนไข แต่ถ้าหากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตรงเงื่อนไขระบบก็จะส่งคำสั่งเข้าไปยังระบบซื้อขายปกติ และจะเช็คจำนวนเงินพอหรือไม่, จำนวนหุ้นพอขายตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ หากมีไม่พอ คำสั่งดังกล่าวก็จะถูก Reject ออกจากระบบปกติ แต่ในระบบ Auto Trade จะขึ้นสถานะ Send คือทำตามคำสั่งให้เรียบร้อยแล้ว
- ระบบ Auto Trade จะไม่ตัดวงเงินของนักลงทุนล่วงหน้า ทำให้นักลงทุนยังสามารถทำการซื้อขายแบบปกติได้ต่อไป ดังนั้นนักลงทุนควรมีเงินในพอร์ตให้เพียงพอต่อการส่งคำสั่งบนระบบ Auto Trade ด้วย
- เมื่อระบบ Auto Trade มีการส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบปกติ ทางโปรแกรมจะมีการส่ง Notification แจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ Tablet/Smart Phone ที่เคยเข้าใช้งานมาก่อนให้อีกด้วย
- Auto Trade แบบ Limit Price ส่งตามราคาที่กำหนด +- ไม่เกิน 3 ช่องราคาจากเงื่อนไข (Value)
- Auto Trade แบบ MP ส่ง +- ไม่เกิน 3 ช่องราคาจากราคาล่าสุด (Last)
- หุ้นที่ราคาต่ำกว่า 0.20 บาท Auto Trade แบบ Limit Price ส่งตามราคาที่กำหนด +- ไม่เกิน 1 ช่องราคาจากเงื่อนไข (Value)
- หุ้นที่ราคาต่ำกว่า 0.20 บาท Auto Trade แบบ MP ส่งตามราคาที่กำหนด +- ไม่เกิน 1 ช่องราคาจากราคาล่าสุด (Last)
- ไม่มีการใช้คำสั่งแบบ MO, ML, ATO, ATC, IOC, FOK
- ส่งจำนวนหุ้นได้ไม่เกิน 10% ของ Avg Vol 5 วันย้อนหลังนับจากวันที่ตั้งคำสั่ง
- ใน 1 User ถึงแม้จะมีหลาย Account ก็จะสามารถตั้งเงื่อนไขสำหรับหุ้น 1 ตัว ได้เพียง 1 Account เท่านั้น
- หุ้น 1 ตัว สามารถตั้งเงื่อนไขได้ 3 เงื่อนไขที่ Value แตกต่างกันหากเป็น Value เดียวกันตั้งได้สูงสุดไม่เกิน 9 เงื่อนไข
- แต่ละเงื่อนไขต้องห่างกันอย่างน้อย 6 ช่องราคา
- หุ้นที่ราคาต่ำกว่า 0.20 บาท สามารถตั้งเงื่อนไขได้ 1 เงื่อนไขที่ Value แตกต่างกันหากเป็น Value เดียวกันตั้งได้สูงสุดไม่เกิน 9 เงื่อนไข
- MM ขาซื้อถ้ามีการตีกที่ Auto Stop Loss จะสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 5 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่ถ้าไม่ได้ตีกเลือก ก็สามารถส่งคำสั่งได้ตามปกติตามมาตรฐานการซื้อขายทั่วไป
- นับรวมเงื่อนไขในการตั้งไม่เกิน 3 เงื่อนไขในหุ้น 1 ตัวที่ Type 1,2,3 และ MM