

Auto Trade Type Pricing Zone (PZ)

Pricing Zone ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการซื้อหุ้นในช่วง Zone ที่คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บหุ้น โดยมักจะตั้งไว้เพื่อเก็บหุ้นตอนช่วงที่มีราคาตกลงแบบน่าตกใจ ก็จะเก็บหุ้นที่อยู่ใน Zone ที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการลงทุนแบบ Value Investment

Type 1 2 3 4 MM DCA PZ										
Reload		Create Cancel								
Ref No.	Symbol	Budget	Start Price	Segment	%Chg	M-Volume	Cost	Avg	Status	
244	JAS	50,000	4.26	5	0.01	11,800	49,786	4.22	Success	
243	JAS	50,000	4.00	5	10.00	11,700	39,584	3.38	Start	

การใช้งาน

กดปุ่ม **Create** เพื่อ Create คำสั่ง จากนั้นโปรแกรมจะแสดง หน้าจอ Simulate เพื่อกำหนดเงื่อนไขของคำสั่ง

ส่วนของหน้าจอ Simulate

- Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวก
- Budget คือ จำนวนวงเงิน
- Start Price คือ ราคาเริ่มต้น
- Segment คือ จำนวนครั้งที่ซื้อ
- % Change คือ จำนวน % Change จากราคาเริ่มต้น และห่างกันตาม % Change จนครบจำนวนตาม Segment ที่ตั้งไว้

เมื่อกดปุ่ม Simulate โปรแกรมจะคำนวณ จำนวนครั้ง, จำนวนเงินและราคาที่จะส่งคำสั่งแต่ละครั้งออกมาให้

Create New		No.	Price	Volume	Budget
Symbol	JAS	1	5	3,900	19,500
Budget	100,000	2	4.74	4,200	19,908
Start Price	5	3	4.50	4,400	19,800
Segment	5	4	4.26	4,700	20,022
%Change	5	5	4.04	5,100	20,604
		Avg	4.4769	22,300	99,834

Simulate Close

PIN Send Clear

เมื่อได้เงื่อนไขที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม **Send**

จะมีกล่องข้อความยืนยันว่าต้องการส่งคำสั่ง ดังรูป

Order Confirmation

Pricing zone : Account : 98-Test
Stock : 'JAS'
Budget : 20,604

Confirm to send?

Pin * ☒ Save **Ok** Cancel

รายละเอียดหน้าจอแสดงรายการ Order

ส่วนที่ 1 View Condition

- ระบบ จะแสดงจำนวน Volume ที่มีการ จับคู่ไปแล้วในช่อง M-Volume
- ระบบ จะแสดงจำนวน มูลค่า ที่มีการ จับคู่ไปแล้วในช่อง Cost
- ระบบ จะแสดงเงื่อนไขที่ตั้งไว้ และมี Status เป็น 'Start'
- เมื่อชุดคำสั่งถูกส่งครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ Status เป็น 'Success'
- เมื่อดับเบิลคลิกที่ชุดคำสั่งจะแสดงจำนวนรายการ Order ตาม Ref No.ที่เป็นเลขที่อ้างอิงบนระบบ ในส่วนที่ 2

Type

1

2

MM

DCA

PZ

Reload

Create

Cancel

Ref No.	Symbol	Budget	Start Price	Segment	%Chg	M-Volume	Cost	Avg	Status
574	TRUE	100,000	11.30	10	0.10				Start
565	TASCO	100,000	19.20	20	1.00	1,100	28,900	26.27	Start

ส่วนที่ 2 View Condition Ref No.

- View Order Auto Trade ตาม Ref No. ที่ตั้งไว้
- จะแสดงจำนวนรายการ Order ตามเงื่อนไข ของ Ref No. ที่เลือกในส่วนที่ 1 และมี Status เป็น 'Start'
- เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบจะแสดง Status เป็น 'Success '
 - ระบบ จะแสดงจำนวน Volume ที่มีการจับคู่ ในช่อง M-Volume
 - ระบบ จะแสดง วันที่มีคำสั่งถึงเงื่อนไข และส่งออกไปยังตลาดหลักทรัพย์
- หากคำสั่งยังไม่ถึงเงื่อนไขใน ช่อง Status จะเป็น “Start”

Type

1

2

MM

DCA

PZ

Reload

Ref No. 565

Back

No.	Price	Volume	S-Date	M-Volume	Cost	Avg
1	19.20	200	15 Jun 15	200	3,820	19.10
2	19.00	200	15 Jun 15	200	3,800	19
3	18.80	500	15 Jun 15	500	9,400	18.80
4	18.60	200	15 Jun 15	100	10,000	100
5	18.40	200	15 Jun 15	100	1,880	18.80
6	18.20	200				
7	18.00	300				
8	17.80	300				
9	17.60	300				
10	17.40	300				
11	17.20	300				
12	17.00	300				
13	16.80	300				
14	16.60	300				
15	16.40	300				
16	16.20	300				
17	16.00	400				
18	15.80	400				
19	15.60	400				


การยกเลิกคำสั่ง

หากต้องการ Cancel Order กดที่ปุ่ม

Cancel

จะเกิดกล่องข้อความยืนยันการยกเลิก Order

เมื่อกด Ok จะเป็นการยืนยันยกเลิก Order



Order ที่ถูก ยกเลิกไปจะมี Status เป็น 'Canceled' ดังภาพด้านล่าง

Type 1 2 MM DCA PZ									
Reload Create Cancel									
RefNo.	Symbol	Budget	Start Price	Segment	%Chg	M-Volume	Cost	Avg	Status
574	TRUE	100,000	11.30	10	0.10				Canceled
565	TASCO	100,000	19.20	20	1.00	1,500	36,240	24.16	Start

บันทึกสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ใช้ระบบ Auto Trade

- เงื่อนไขที่ถึงเกณฑ์ราคาตามที่กำหนด ระบบ Auto Trade จะส่งคำสั่งออกไปยังระบบซื้อขายปกติ เหมือนมีคนคีย์คำสั่งซื้อขายเอง
- เมื่อมีการส่งคำสั่งจากระบบ Auto Trade เข้าไปยังระบบปกติ นักลงทุนอาจจะยังไม่ได้หุ้นตัวนั้นทันที เนื่องจากต้องรอคิวจากคนที่ส่งคำสั่งปกติเอาไว้ก่อนหน้า
- อย่าลืมว่าถ้าคำสั่งออกจากระบบ Auto Trade ก็ต้องไปรอต่อคิวในระบบปกติ!!!
- หุ้นที่ราคาต่ำกว่าบาท, หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง หรือ DW อาจไม่เหมาะกับการใช้ระบบ Auto Trade เนื่องจากจำนวนหุ้นอาจไม่พอต่อความต้องการ ทำให้พอส่งคำสั่ง MP แล้วจำนวน Vol ในช่วง 3 Spread ไม่เพียงพอ ก็ทำให้ไม่ได้ของไป
- Auto Trade จะทำงานเฉพาะตอนตลาดเปิดปกติเท่านั้น
- เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบ Auto Trade ส่งคำสั่งออกไป แต่ไปเช็คเจอว่าเงินในพอร์ตมีไม่พอ คำสั่งนั้นจะถูก Reject ออก ทำให้ไม่ได้หุ้นตัวนั้นๆ
- คำสั่ง Auto Trade สามารถ Cancel ได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกส่งออกไปจากระบบ Auto Trade ซึ่งสามารถคลิกที่ปุ่มสีแดงหน้าชื่อหุ้น แล้วกดปุ่ม Cancel ด้านขวามือ
- หากคำสั่งที่ตั้งไว้บนระบบ Auto Trade ยังไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด คำสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าจะครบตามจำนวนวันหมดอายุที่กำหนด (Expire) สูงสุดที่ 180 วัน
- ระบบ Auto Trade สามารถตั้งเงื่อนไขในหุ้นตัวเดียวกันได้หลายเงื่อนไข แต่ถ้าหากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตรงเงื่อนไขระบบก็จะส่งคำสั่งเข้าไปยังระบบซื้อขายปกติ และจะเช็คจำนวนเงินพอหรือไม่, จำนวนหุ้นพอขายตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ หากมีไม่พอ คำสั่งดังกล่าวก็จะถูก Reject ออกจากระบบปกติ แต่ในระบบ Auto Trade จะขึ้นสถานะ Send คือทำตามคำสั่งให้เรียบร้อยแล้ว
- ระบบ Auto Trade จะไม่ตัดวงเงินของนักลงทุนล่วงหน้า ทำให้นักลงทุนยังสามารถทำการซื้อขายแบบปกติได้ต่อไป ดังนั้นนักลงทุนควรมีเงินในพอร์ตให้เพียงพอต่อการส่งคำสั่งบนระบบ Auto Trade ด้วย
- เมื่อระบบ Auto Trade มีการส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบปกติ ทางโปรแกรมจะมีการส่ง Notification แจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ Tablet/Smart Phone ที่เคยเข้าใช้งานมาก่อนให้อีกด้วย
- Auto Trade แบบ Limit Price ส่งตามราคาที่กำหนด +- ไม่เกิน 3 ช่องราคาจากเงื่อนไข (Value)
- Auto Trade แบบ MP ส่ง +- ไม่เกิน 3 ช่องราคาจากราคาล่าสุด (Last)
- หุ้นที่ราคาต่ำกว่า 0.20 บาท Auto Trade แบบ Limit Price ส่งตามราคาที่กำหนด +- ไม่เกิน 1 ช่องราคาจากเงื่อนไข (Value)
- หุ้นที่ราคาต่ำกว่า 0.20 บาท Auto Trade แบบ MP ส่งตามราคาที่กำหนด +- ไม่เกิน 1 ช่องราคาจากราคาล่าสุด (Last)
- ไม่มีการใช้งานคำสั่งแบบ MO, ML, ATO, ATC, IOC, FOK
- ส่งจำนวนหุ้นได้ไม่เกิน 10% ของ Avg Vol 5 วันย้อนหลังนับจากวันที่ตั้งคำสั่ง
- ใน 1 User ถึงแม้จะมีหลาย Account ก็จะสามารถตั้งเงื่อนไขสำหรับหุ้น 1 ตัว ได้เพียง 1 Account เท่านั้น
- หุ้น 1 ตัว สามารถตั้งเงื่อนไขได้ 3 เงื่อนไขที่ Value แตกต่างกันหากเป็น Value เดียวกันตั้งได้สูงสุดไม่เกิน 9 เงื่อนไข
- แต่ละเงื่อนไขต้องห่างกันอย่างน้อย 6 ช่องราคา
- หุ้นที่ราคาต่ำกว่า 0.20 บาท สามารถตั้งเงื่อนไขได้ 1 เงื่อนไขที่ Value แตกต่างกันหากเป็น Value เดียวกันตั้งได้สูงสุดไม่เกิน 9 เงื่อนไข
- MM ขาซื้อถ้ามีการตีกที่ Auto Stop Loss จะสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 5 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่ถ้าไม่ได้ตีกเลือก ก็สามารถส่งคำสั่งได้ตามปกติตามมาตรฐานการซื้อขายทั่วไป
- นับรวมเงื่อนไขในการตั้งไม่เกิน 3 เงื่อนไขในหุ้น 1 ตัวที่ Type 1,2,3 และ MM